

# RU1017

## Дополнительная настройка УТМ для работы с Рутокен ЭЦП 2.0

При первичной установке "Универсальный транспортный модуль" (УТМ) прописывает файлы конфигурации для работы с тем или иным аппаратным ключом (токеном).

Именно поэтому, важно соблюдать очередность настройки рабочего места для работы с ЕГАИС: в первую очередь необходимо установить "Драйверы Рутокен" и только потом устанавливать УТМ, иначе, конфигурационные файлы могут прописаться некорректно.

Переустановка УТМ должна помочь если:

- очередность установки была нарушена,
- файлы конфигурации правились вручную, но это не принесло результатов
- ранее на рабочем месте использовался аппаратный ключ другого производителя, например JaCarta SE.

### Внимание


При переустановке УТМ, вся база УТМ (накладные) удаляется. Если это необходимо, перед переустановкой сохраните базу УТМ.




Для сохранения зайдите в папку УТМ (или ТТ) - transporter- transportDB. Скопируйте полностью папку **transportDB** на рабочий стол или на съемный носитель.

Если в УТМ "висели" не принятые накладные, их нужно будет перезапросить у поставщиков.

Для переустановки УТМ выполните следующие действия:

1. Удалите ранее установленную версию УТМ. Для этого зайдите в "Пуск" - "Панель управления" - "Программы и компоненты". Выберите пункт "ФСРАР УТМ, версия 2" и нажмите кнопку "Удалить".





2. Зайдите в **личный кабинет** [egaiss.ru](http://egaiss.ru) нажмите на раздел **"Транспортный модуль"**
3. Выберите пункт **"Скачать установщик транспортного модуля версия 3.0.8 для Windows (при установке подключение к Интернет не требуется) (94 МБ)"**

## Транспортный модуль

Для получения дистрибутива транспортного модуля воспользуйтесь ссылкой ниже.

**Внимание! Передаваемые данные фиксируются в ЕГАИС! Передача недостоверной информации не допускается!**

Перед началом установки УТМ необходимо установить драйвера аппаратного крипто-ключа, которые можно взять с сайта производителя.

Скачать установщик транспортного модуля версия 3.0.8 для Windows (при установке подключение к Интернет не требуется) (94 Мб)


Скачать установщик транспортного модуля версия 3.0.8 для Debian 7/8 , Ubuntu 14.04 LTS (при установке подключение к Интернет не требуется) (98 Мб)

4. Запустите и установите новую версию Универсального транспортного модуля
5. После установки скопируйте сохраненную папку **transportDB** в папку transporter
6. Запустите УТМ по ярлыку УТМ и проверьте работу "Универсального транспортного модуля" он должен быть настроен для работы с Рутокен ЭЦП 2.0.




Р.С.: Настоятельно рекомендуем переустанавливать УТМ вручную, однако, если по каким-то причинам переустановка УТМ невозможна, воспользуйтесь утилитой UTM\_fix для исправления файлов конфигурации.

## Утилита исправления файлов конфигурации УТМ

- 1) Необходимо хотя бы раз запустить "Универсальный транспортный модуль" (для создания файлов конфигураций)
- 2) Установите Драйверы Рутокен с нашего [сайта](#).
- 3) Загрузите [Утилиту для автоматической настройки](#)
- 4) Распакуйте архив и запустите UTM\_fix.exe




Поле для ввода PIN-кода для Рутокен ЭЦП 2.0 уже заполнено значением по умолчанию. Если PIN-код вашего аппаратного ключа отличается от дефолтного значения, измените его.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Creating rtPKCS11ECP-replica.dll...
Processing ..\UTM\agent\conf\agent.properties
Processing ..\UTM\installer\conf\transport.properties
Processing ..\UTM\monitoring\conf\transport.properties
Processing ..\UTM\transporter\conf\transport.properties
```



После выполнения указанных действий проверьте работу "Универсального транспортного модуля" он должен быть настроен для работы с Рутокен ЭЦП 2.0.