

Упрощенная настройка аутентификации в домене FreeIPA с помощью Рутокен ЭЦП

Astra Linux, РЕД ОС, ROSA Linux

Смена домена



При выходе из домена желательно очистить директорию, содержащую сертификаты старого домена. Для этого достаточно выполнить команду:

```
sudo rm -r /etc/pki/nssdb/
```

Это необходимо для того, чтобы при входе в новый домен, корневой сертификат старого домена не помешал установке нового.

Для Astra Linux Смоленск и РЕД ОС

Использование домена и клиента с разными ОС



Доменная и клиентская машины не обязательно должны иметь одинаковую операционную систему для корректной аутентификации по смарт-картам. Но тем не менее, если версии SSSD – разные, как у Astra Linux (SSSD 16.1.3) и РЕД ОС (SSSD 2.0.0), то на доменной машине должна быть установлена ОС с более новой версией SSSD.

В обратную же сторону настройка домена возможна.

Настройка сервера. Создание домена FreeIPA и пользователя

Для демонстрации настройки было использовано два стенда. Первый был использован в качестве сервера FreeIPA. Он был настроен с помощью следующей последовательности команд:

Astra Linux. Настройка сервера

```
# astradomain.ad server
sudo hostnamectl set-hostname server.astradomain.ad

#

# fly-admin-freeipa-server
sudo apt-get update
sudo apt-get install fly-admin-freeipa-server

# freeipa
sudo fly-admin-freeipa-server
```

РЕД ОС. Настройка сервера

```
# astradomain.ad server
sudo hostnamectl set-hostname server.astradomain.ad


#

# ipa-server
sudo yum update
sudo yum -y install bind bind-dyndb-ldap ipa-server*

# freeipa
sudo ipa-server-install --mkhomedir
```

После настройки программы установки сервера FreeIPA отобразится ссылка на веб-интерфейс для управления доменом. Вам потребуется создать нового пользователя, для которого и будет настраиваться доступ по Рутокену.

Для этого перейдите на вкладку "Идентификация" → "Пользователи" → "Активные пользователи" и добавьте нового пользователя. В нашем случае был создан пользователь "user".



Настройка клиента. Подключение к домену

Для пользователей Astra Linux

Если в качестве клиента выступает Astra Linux Smolensk, то на нем должно быть установлено [пятое обновление безопасности](#).

После добавления нового пользователя, переходим к настройке клиента. Настройка была осуществлена с помощью следующих команд:

Настройка клиента

```
#      astradomain.ad  client
sudo hostnamectl set-hostname client.astradomain.ad

#

#      .
CON_NAME=" 1"
#      ,
INT_NAME="eth0"
#      dns
DNS_SERVER_IP=10.0.2.37
#
sudo nmcli con down "$CON_NAME"

#      -  $INT_NAME
sudo nmcli con mod "$CON_NAME" connection.interface-name $INT_NAME

#      DNS -  DNS_SERVER_IP  IP-  DNS.      DNS.      DNS      FreeIPA.      IP
sudo nmcli con mod "$CON_NAME" ipv4.dns "$DNS_SERVER_IP 8.8.8.8"
sudo nmcli con mod "$CON_NAME" ipv4.ignore-auto-dns yes

#
sudo nmcli con up "$CON_NAME"

####  Astra Linux
#
sudo apt-get update
sudo apt-get install fly-admin-freeipa-client


#      admin
sudo fly-admin-freeipa-client

####
#
sudo yum update
sudo yum -y install ipa-client

####  Rosa
#
sudo urpmi --auto-update
sudo urpmi ipa-client libini_config5 compiz ldb-utils

#      admin
sudo ipa-client-install --mkhomedir --enable-dns-updates
```

После подключения настройщик должен написать, что обнаружен настроенный клиент в домене astradomain.ad.



Попробуем подключиться к созданному пользователю user:

Аутентификация в качестве пользователя user

```
su user
```

Если после ввода пароля вам удалось аутентифицироваться как пользователь user, значит настройка прошла успешно.

Настройка аутентификации по Рутокену для клиента

Создание заявки на сертификат

Для упрощения настройки можно воспользоваться графической утилитой по работе с Рутокенами в линукс. Скачаем ее:

Установка скрипта настройки

```
# red os
sudo yum update
sudo yum install git


# astra alt linux
sudo apt-get update
sudo apt-get install git

# rosa
sudo urpmi --auto-update
sudo urpmi git

git clone https://github.com/AktivCo/rutoken-linux-gui-manager --recursive
```

После того, как настройщик был загружен, его можно запустить двойным щелчком по названию файла *token-assistent.run*. Если программа открылась вместе с терминалом, то для запуска необходимо создать ярлык, с помощью установщика *token-assistent.installer*. После запуска установщика появится ярлык *token-assistent.desktop*, который нужно использовать для запуска программы.


При первом запуске программа может запросить пароль администратора для получения обновлений. Загрузка обновлений может занять несколько минут.



После загрузки обновлений, программа предложит выбрать токен, который мы хотим использовать для локальной аутентификации. Если нужный Рутокен не появился в списке, то можно нажать на кнопку для обновления списка устройств:




Далее вводим PIN-код Рутокена:




На Рутокене отсутствует ключевая пара и сертификат выданный УЦ для аутентификации:

Генерация ключевой пары


Откроем список объектов на Рутокене:




В первую очередь, сгенерируем ключ. Для этого в окне просмотра объектов выберем опцию для генерации ключевой пары:



В окне выбора алгоритма ключа необходимо указать "RSA-2048"



Метку ключа можно оставить пустой:



Создание заявки на сертификат

После генерации ключевой пары, необходимо создать для неё заявку на сертификат. В списке объектов выберем закрытый ключ из ключевой пары, для которой хотим создать заявку на сертификат:

○

Объекты на Рутокене Aktiv Rutoken ECP 00 00

—

+

×

Тип	Идентификатор	Метка	Свойства	Назначение
Открытый ключ	384c6f6f48484f510a	123	RSA 2048 bits	encrypt, verify, wrap
Открытый ключ	6e664355385771670a		RSA 2048 bits	encrypt, verify, wrap
Закрытый ключ	384c6f6f48484f510a	123	RSA	decrypt, sign, unwrap
Закрытый ключ	6e664355385771670a		RSA	decrypt, sign, unwrap
Сертификат	384c6f6f48484f510a	123	type = X.509 cert	

Импорт сертификата

Генерация ключевой пары

Импорт ключевой пары и сертификата


Cancel

OK

В открывшемся окне выберем опцию для создания заявки на сертификат:

Выберите действие	
Действия	
Удалить	
Импорт сертификата ключа	
Создать заявку на сертификат	
Cancel OK	

Введём данные сертификата. В графе **Общее имя** необходимо указать имя пользователя, для которого мы создаем сертификат для аутентификации:




The dialog box is titled "Данные сертификата" (Certificate Data). It contains a section "Укажите данные заявки" (Specify application data) with the following fields:

- Регион: Москва
- Населенный пункт: (empty)
- Организация: (empty)
- Подразделение: (empty)
- Общее имя: user
- Электронная почта: (empty)


At the bottom, there are "Cancel" and "Ok" buttons.

Далее нас попросят выбрать, создать ли самоподписанный сертификат или создать заявку на сертификат. Выбираем **"Нет"**:



The dialog box is titled "Издатель сертификата" (Certificate Issuer). It asks "Создать самоподписанный сертификат?" (Create self-signed certificate?). There are two buttons: "No" and "Yes". The "Yes" button is highlighted with a dashed border.

Укажем путь, куда сохраним заявку на сертификат:



The dialog box is titled "Сохранение заявки на сертификат" (Save certificate request). It shows a file manager interface with the following elements:

- Каталог: /home/lo1ol
- File list:
 - .cache
 - .config
 - .dbus
 - .local
 - .mozilla
 - rutoken-linux-gui-manager
 - Видео
 - Документы
 - Загрузки
 - Изображения
 - Музыка
 - Общедоступные
- Имя файла: cert.csr
- Тип файлов: (empty)
- Buttons: Сохранить (Save), Отмена (Cancel)

Данную заявку в дальнейшем следует отправить в ваш УЦ, для выдачи сертификата.

Созданную заявку копируем и отправляем на сервер. Распечатать ее можно с помощью команды:

Вывод заявки


```
cat cert.csr
```

Создание сертификата

Переходим к серверу, который получил нашу заявку.

Чтобы создать сертификат по данной заявке для данного пользователя, перейдем на вкладку "Идентификация" → "Пользователи" → "Активные пользователи" и выберем нашего пользователя.

На новой вкладке выбираем "Действия" → "Новый сертификат". В открывшееся окно вставляем нашу заявку.



В поле **Идентификатор пользователя** необходимо указать **calPAserviceCert**

Issue new certificate for user 'user'

Центр *
сертификации
(CA)

ipa

Идентификатор
профиля

calPAserviceCert


1. Создать базу данных сертификатов или использовать существующую. Чтобы создать новую базу данных, выполните команду:
certutil -N -d <путь к базе данных>

2. Создайте CSR с субъектом CN=<uid>, O=<область (realm)>, например:
certutil -R -d <путь к базе данных> -a -g <размер ключа> -s 'CN=user, O=ASTRADOMAIN.AD'

3. Скопируйте и вставьте CSR (от -----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST----- до -----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----) в расположенную ниже область для ввода текста:

Выданный сертификат можно получить на этой же вкладке, переместившись чуть ниже до пункта с сертификатами.

Нажмем "Загрузить" и отправим сертификат пользователю.



Также пользователю потребуется корневой сертификат УЦ, его можно получить на вкладке "Аутентификация"→"Сертификаты".

Выбираем самый первый сертификат и переходим на вкладку "Действия"→ "Загрузить".

Identity Management x +

freelPA Administrator

Идентификация Политика Аутентификация Сетевые службы IPA-сервер

Сертификаты Токены OTP Серверы RADIUS

Правила сопоставления сертификатов с записями пользователей

Сертификаты » 1

Сертификат: 1

Обновить Действия

Revoke Certificate

Remove Hold

Загрузить

1


Серийный номер (шестнадцатеричный) 0x1

https://server.astradomain.ad/ipa/ui/#download_cert


После этого полученный сертификат пользователя и УЦ отправляем клиенту.

Импорт сертификата на Рутокен


Повторно запускаем программу по работе с Рутокенами. Выбираем необходимый токен, вводим PIN-код. Открываем просмотр объектов. В окне просмотра объектов выберем закрытый ключ, для которого выдан сертификат:




В открывшемся окне выберем опцию импорта сертификата ключа



Укажем путь до сертификата:




При желании можно задать метку сертификата:




Финальная настройка на стороне клиента


Теперь, когда на Рутокене присутствует ключевая пара и сертификат клиента? можно приступить к финальной настройке. Для этого откроем в меню команд Рутокена выберем пункт **Настройки аутентификации в домене FreeIPA**.



Нам необходимо получить права суперпользователя, для проведения настройки. Поэтому вводит пароль суперпользователя:



В открывшемся окне укажем путь до корневого сертификата УЦ:



Настройка завершена. Проверим, что все установлено правильно. Для этого попробуем зайти под пользователем user.

```
[lo1ol@redosclie rutoken-linux-gui-manager]$ su user
PIN for Rutoken
sh-4.2$ █
```

Лампочка на Рутокене замигает и отобразится окно для ввода PIN-кода.

Если все прошло успешно, то можно попробовать осуществить аналогичную аутентификацию через greeter.



Домен: astradomain.ad ▾
Имя: user
Пароль: ●●●●●●●●



Тип сессии



Меню



En