


# RU1058

## После получения нового ГОСТ-сертификата ошибка в логах УТМ CKR\_KEY\_TYPE\_INCONSISTENT

Описание

Универсальный транспортный модуль (УТМ) не запускается. В логах содержится ошибка CKR\_KEY\_TYPE\_INCONSISTENT



```
transport_info.log — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
2019-01-14 11:28:53,986 INFO es.programador.transport.r - Удаление тикетов в статусе: 30
2019-01-14 11:28:54,141 INFO es.programador.transport.b.a - Загрузка файла настроек: C:\UTM\transporter
\conf\transport.properties
2019-01-14 11:28:54,141 INFO es.programador.transport.b.a - Периодичность перезагрузки настроек выставлена в
10001 мс
2019-01-14 11:28:54,151 INFO es.programador.transport.Transport - МС отключен
2019-01-14 11:28:54,371 ERROR ru.centerinform.crypto.c - Ошибка подписи документа
java.lang.IllegalStateException: sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception: CKR_KEY_TYPE_INCONSISTENT
    at ru.centerinform.crypto.m.a(Unknown Source)
    at ru.centerinform.crypto.n.a(Unknown Source)
```

CKR\_KEY\_TYPE\_INCONSISTENT -

Причина

Сертификат сгенерирован по алгоритму **ГОСТ Р 34.10 - 2012 с длинным ключом (512 бит)** либо по старому алгоритму ГОСТ Р 34.10 - 2001.

**Эти алгоритмы электронной подписи не поддерживаются Универсальным транспортным модулем (УТМ)**, несмотря на то, что в Личный кабинет ЕГАИС пускает и RSA-ключ получить удается.

Решение

Необходимо обратиться в удостоверяющий центр (УЦ) для перевыпуска ГОСТ ключевой пары и сертификата по алгоритму **ГОСТ Р 34.10 - 2012 с коротким ключом (256 бит)**