

3.2.7.3 Настройка соединения с Сервером терминалов


Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой **Windows 11** и драйверами **Рутокен**.

На устройство Рутокен должен быть помещен сертификат типа **Пользователь со смарт-картой** или **Вход со смарт-картой**.


Для удаленного управления сервером будет использована учетная запись **User1**.

Для настройки соединения с Сервером терминалов:

1. Откройте приложение **Подключение к удаленному рабочему столу**.




2. Введите имя или IP-адрес сервера терминалов.
3. Нажмите на кнопку **[Показать параметры]**.




4. Перейдите на вкладку **Локальные ресурсы**.

5. В секции **Локальные устройства и ресурсы** нажмите на кнопку **[Подробнее...]**.



6. Установлен флажок **Смарт-карты или Windows Hello для бизнеса**.



7. Нажмите на кнопку **[ОК]**.

Если в системе не установлены драйверы Рутокен, эта настройка в **Подключении к удаленному рабочему столу** отсутствует.


8. В окне **Подключение к удаленному рабочему столу** нажмите на кнопку **[Подключить]**.

9. Введите PIN-код Пользователя устройства Рутокен и нажмите на кнопку **[OK]**.

Безопасность Windows

Введите учетные данные


Эти учетные данные будут использоваться при подключении к 172.16.112.223.


 user1
user1@test2012R2rus.local


Учетные данные смарт-карты


Запомнить меня

[Больше вариантов](#)

 user1
TEST2012R2RUS\user1

 Подключите смарт-карту

 user1
user1@test2012R2rus.local
Учетные данные смарт-карты

 Использовать другую учетную запись

OK Отмена

10. В результате соединения будет успешно установлено.



Если в оснастке **Пользователи и компьютеры Active Directory** в свойствах пользователя выставить настройку **Для интерактивного входа в сеть нужна смарт-карта**, пользователь сможет подключаться к серверу только при наличии устройства Рутокен с необходимым сертификатом. Подключиться к Удаленному рабочему столу, используя Имя пользователя и Пароль, будет невозможно.