

Рутокен Логон v1.1.0.0. Руководство администратора

- [Общая информация](#)
- [Работа с программным продуктом](#)
 - [Установка программного продукта Рутокен Логон](#)
 - [Обновление программного продукта Рутокен Логон](#)
 - [Переустановка программного продукта Рутокен Логон](#)
 - [Запуск утилиты администрирования Рутокен Логон](#)
 - [Указание файла лицензии](#)
- [Работа с пользовательскими профилями](#)
 - [Создание пользовательского профиля](#)
 - [Изменение пароля для пользовательского профиля](#)
 - [Удаление пользовательского профиля](#)
 - [Изменение настроек входа в ОС Windows](#)
 - [Задание нового пароля для учетной записи пользователя при удалении его профиля](#)
- [Вход в учетную запись с использованием устройства Рутокен](#)
- [Работа с настройками программного продукта Рутокен Логон](#)
 - [Задание параметров входа в ОС Windows](#)
 - [Задание реакции на отключение устройства Рутокен от компьютера](#)
 - [Задание способа отображения учетной записи в утилите администрирования](#)
 - [Задание критериев для генерации паролей](#)
 - [Просмотр журнала системных событий, связанных с работой программного продукта Рутокен Логон](#)
- [Определение версии установленного программного продукта Рутокен Логон](#)
- [Просмотр серийного номера устройства Рутокен](#)
- [Удаление программного продукта Рутокен Логон](#)
 - [Изменение настроек для входа в ОС Windows](#)
 - [Изменение пароля для учетной записи](#)
 - [Удаление пользовательских профилей](#)
- [Изменение локальной групповой политики](#)

Общая информация

Рутокен Логон — это программный продукт, который позволяет заменить уязвимую парольную схему аутентификации пользователей в ОС Windows на строгую двухфакторную аутентификацию с использованием устройства Рутокен. В качестве первого фактора используется фактор наличия устройства Рутокен, в качестве второго — фактор знания его PIN-кода.

Программный продукт Рутокен Логон решает проблему "слабых" паролей пользователей за счет внедрения безопасной двухфакторной аутентификации.

Продукт не требует процедуры разворачивания инфраструктуры PKI, вместо сертификатов для входа в ОС используются сгенерированные сложные пароли, которые хранятся на токене в зашифрованном виде.

Работа с программным продуктом


Установка программного продукта Рутокен Логон

Вместе с Рутокен Логоном устанавливаются драйверы Рутокен.

Для установки программного продукта Рутокен Логон:

- 1) Запустите мастер установки Рутокен Логон.

2) Поставьте галочку "Поместить на Рабочий Стол значок Администрирование Рутокен Логон" и нажмите **Установить**.



3) В окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате запустится процесс установки программного продукта.

4) После завершения процесса установки в окне **Рутокен Логон** отобразится сообщение об этом.

5) Для перехода к утилите администрирования нажмите **Администрирование Рутокен Логон**, в окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате откроется окно с сообщением о том, что для работы с утилитой необходимо подключить устройство Рутокен.



6) Для выхода из мастера установки программного продукта Рутокен Логон нажмите **Заккрыть**.

7) Для продолжения полноценной работы с программным продуктом [укажите файл лицензии](#).

Обновление программного продукта Рутокен Логон


Программный продукт Рутокен Логон периодически необходимо обновлять.

Последняя версия программного продукта доступна на странице: <https://www.rutoken.ru/products/all/rutoken-logon/>

В новые версии Рутокен Логона могут быть добавлены новые функции и исправлены ошибки в работе существующих функций.

Для обновления программного продукта Рутокен Логон:


- 1) Запустите мастер установки новой версии программного продукта Рутокен Логон и нажмите **Установить**.
- 2) Поставьте галочку **Поместить на Рабочий Стол значок Администрирование Рутокен Логон** и нажмите **Установить**.



3) В окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате запустится процесс обновления программного продукта Рутокен Логон.

4) Дождитесь завершения этого процесса.

5) Для перехода к утилите администрирования нажмите **Администрирование Рутокен Логон**, в окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате откроется окно с сообщением о том, что для работы с утилитой необходимо подключить устройство Рутокен.




6) Для выхода из мастера установки Рутокен Логона нажмите **Заккрыть**.

Переустановка программного продукта Рутокен Логон

Для переустановки Рутокен Логона:


- 1) Запустите мастер установки новой версии программного продукта Рутокен Логон и нажмите **Переустановить**.



- 2) В окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате запустится процесс переустановки Рутокен Логона.

- 3) Дождитесь окончания этого процесса.

- 4) Для перехода к утилите администрирования нажмите **Администрирование Рутокен Логон**, в окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате откроется окно с сообщением о том, что для работы с утилитой необходимо подключить устройство Рутокен.



- 5) Для выхода из мастера установки нажмите **Заккрыть**

Запуск утилиты администрирования Рутокен Логона

При использовании двух мониторов разного размера одновременно и включенном дублировании содержимого для обоих мониторов должно быть выбрано разрешение, которое поддерживают они оба, иначе окно утилиты администрирования может отображаться некорректно.

Для запуска утилиты администрирования Рутокен Логона:


1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.

2) На рабочем столе компьютера два раза щелкните по значку **Администрирование Рутокен Логон**.




3) В окне для разрешения данному приложению вносить изменения на компьютере нажмите **Да**.

4) Если устройство Рутокен корректно подключено к компьютеру, то откроется главное окно утилиты **Администрирование Рутокен Логон**.



5) Если устройство Рутокен подключено некорректно, то отобразится сообщение об этом.



6) Переподключите устройство Рутокен. Если после этого главное окно утилиты не открылось, то обратитесь к вашему системному администратору.

Указание файла лицензии

Чтобы указать файл лицензии необходимо обладать правами администратора.

Для работы с программным продуктом Рутокен Логон необходима лицензия. Ввод файла лицензии осуществляется в утилите администрирования Рутокен Логона.


Файл лицензии необходимо указать при первом запуске утилиты.

Для указания файла лицензии:

- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона. В результате откроется главное окно утилиты.
- 3) Щелкните по названию необходимого устройства Рутокен.

PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.


4) На вкладке **Ввести PIN-код** введите PIN-код устройства Рутокен и нажмите **Готово**. В окне утилиты отобразится ссылка для указания файла лицензии.




В окне утилиты отобразится ссылка для указания файла лицензии.



5) Щелкните по ссылке **Указать файл лицензии**.



6) Выберите на компьютере файл лицензии и нажмите **Открыть**. В результате на вкладке **О программе**, в разделе **Лицензии** отобразится срок действия лицензии, и в окне утилиты отобразится ссылка для добавления профиля.



Работа с пользовательскими профилями

Создание пользовательского профиля

Для работы с программой Рутокен Логон необходимо указать файл лицензии. Если вы этого не сделали, то кнопка **Добавить профиль** будет недоступна.

Пользовательский профиль создается для входа пользователя в учетную запись с использованием устройства Рутокен.

Для создания пользовательского профиля:

- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона.
- 3) Щелкните по названию необходимого устройства Рутокен.

PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.

4) На вкладке **Ввести PIN-код** введите PIN-код выбранного устройства Рутокен и нажмите **Готово**. В окне утилиты отобразится вкладка для работы с пользовательским профилем.

Для создания и редактирования
пользовательских профилей введите
PIN-код



ГОТОВО

5) Щелкните по ссылке [Добавьте один прямо сейчас](#) или [Добавить профиль](#).

НАЧНЕМ?

В памяти устройства Рутокен не обнаружено ни
одного пользовательского профиля


[Добавьте один прямо сейчас](#)





RUTOKEN ECP 2.0

USB-токен
Rutoken ECP 2.0

+ Добавить профиль




6) Щелкните по имени пользователя. Откроется окно для генерации пароля для входа в учетную запись и привязки профиля к устройству Рутокен.




7) Если Рутокен Логон установлен на компьютер, который находится в домене, то для того, чтобы на экране для входа в систему отображались все пользователи, необходимо изменить локальную групповую политику. Этот процесс описан в [разделе](#).

8) В поле **Текущий пароль учетной записи Windows** введите пароль для входа в учетную запись.




9) Щелкните по ссылке **Сгенерировать пароль**. В результате в соответствующих полях отобразится скрытый новый пароль.



10) Для просмотра нового пароля в поле с ним нажмите на значок  . В результате в поле отобразится пароль.

11) Нажмите **Привязать к Рутокен**. В окне утилиты отобразится сообщение об успешном создании профиля.



После того, как вы задали пароль для входа в систему с помощью Рутокен Логона, менять его средствами операционной системы нельзя.



Его можно будет изменить только в Рутокен Логоне.

Также нельзя менять имена учетных записей. После смены имени зайти в учетную запись будет невозможно.

Новый пароль используется администратором, только в том случае, если у него нет собственного устройства Рутокен для доступа к учетной записи.



Администратор должен сохранить новый пароль пользователя в безопасном месте.


12) Для того чтобы распечатать новый пароль нажмите **Распечатать пароль**.

13) Далее следуйте указаниям ОС. В результате вы получите документ, в котором будет указан новый пароль для входа в учетную запись, а в главном окне утилиты отобразится созданный профиль пользователя.

Резервная информация о профиле

Метка устройства: 
Модель устройства: Rutoken ECP 2.0
Серийный номер: 0986609963
Учетная запись: Dmitrieva@B1201-PC
Пароль: hHDx8LfEXLM=c=j]_kg\$g!*BwG@XxC8v
Время печати: 06-04-2020 17-37-11

Внимание! Храните этот документ в недоступном для третьих лиц месте!



Для пользователя нет необходимости в запоминании сложных паролей. Наличие устройства Рутокен и знания его PIN-кода достаточно для получения доступа к учетной записи.

После создания пользовательского профиля следует передать пользователю устройство Рутокен и его PIN-код.

Изменение пароля для пользовательского профиля


В программном продукте Рутокен Логон существует возможность изменения пароля для пользовательского профиля.

Эта возможность используется администратором только в случае удаления профиля, либо перед удалением Рутокен Логона с компьютера, на котором используется соответствующая профилю учетная запись.


Чтобы изменить пароль для профиля пользователя:

- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона. В результате откроется главное окно утилиты.
- 3) Щелкните по названию необходимого устройства Рутокен.
- 4) Перейдите на вкладку **Ввести PIN-код**.
PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.
- 5) Введите PIN-код устройства и нажмите **Готово**. На экране отобразится окно для работы с пользовательским профилем.

6) Щелкните по имени необходимого пользователя. В результате в окне утилиты отобразятся поля для смены пароля для входа в учетную запись.




7) Щелкните по ссылке **Сгенерировать пароль**. В результате в соответствующих полях отобразится скрытый новый пароль.




8) Для просмотра нового пароля, в поле с ним нажмите на значок  . В результате в поле отобразится новый пароль.

9) Нажмите **Продолжить**.




10) Для завершения процесса обновления пароля нажмите **Обновить**. В результате в окне утилиты отобразится сообщение о том, что пароль обновлен.




Пароль используется администратором, только в том случае, если у него нет собственного устройства Рутокен для доступа к учетной записи. Администратор должен сохранить пароль пользователя в безопасном месте.

11) Для того чтобы распечатать новый пароль нажмите **Распечатать пароль**.



12) Далее следуйте указаниям ОС. В результате вы получите документ, в котором будет указан новый пароль пользователя.



Удаление пользовательского профиля

Перед удалением пользовательского профиля необходимо:



1. Изменить настройки входа в ОС Windows.
2. Задать новый пароль для учетной записи пользователя.


Изменение настроек входа в ОС Windows

Чтобы **изменить настройки входа** в ОС Windows:

- 1) Откройте настройки программного продукта Рутокен Логон.
- 2) Перейдите на вкладку **Основные настройки**.



- 3) В секции **Настройка входа** установите переключатель **Вход в Windows с помощью других способов** в положение **Включен**. В результате изменение сохранится автоматически и настройка для входа в ОС Windows изменится.



Задание нового пароля для учетной записи пользователя при удалении его профиля

Чтобы задать новый пароль и удалить профиль:

- 1) Подключите устройство Рутокен с нужным профилем (если он ещё не подключен).
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона. В результате откроется главное окно утилиты.
PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.
- 3) На вкладке **Ввести PIN-код** введите PIN-код устройства и нажмите **Готово**. На экране отобразится окно для работы с профилями пользователей.
- 4) Щелкните по имени необходимого пользователя. В результате в окне утилиты отобразятся поля для смены пароля учетной записи и кнопка для удаления профиля.
- 5) В соответствующих полях дважды введите новый пароль для учетной записи и нажмите **Продолжить**. В окне программы отобразится кнопка для подтверждения изменений.



ВЫБОР ПК

Пользователь:

Иванов Иван

НОВЫЙ ПАРОЛЬ WINDOWS

[Сгенерировать пароль](#)

••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

надежный

i

Для обновления профиля сгенерируйте (рекомендуется) или установите вручную новый надежный пароль для учетной записи Windows.
[Как создать хороший пароль](#)

[Удалить](#)

ПРОДОЛЖИТЬ



ВНИМАНИЕ!

Подтвердите изменение параметров профиля пользователя

Пользователь:

Иванов Иван

ОБНОВИТЬ

6) Нажмите **Обновить**. На экране отобразится сообщение об успешной смене параметров профиля.

Если в окне программы отобразилась ошибка "Что-то пошло не так", то вернитесь в пункт 4 в описании данной процедуры и придумайте более сложный пароль.

7) Снова нажмите на имя пользователя.

8) Щелкните по ссылке **Удалить**.

ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБ УСТРОЙСТВЕ



ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

Пользователь:

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

НОВЫЙ ПАРОЛЬ WINDOWS

[Сгенерировать пароль](#)

Введите новый пароль для выбранной учетной записи Windows

Подтвердите ввод нового пароля

Для обновления профиля сгенерируйте (рекомендуется) или установите вручную новый надежный пароль для учетной записи Windows.
[Как создать хороший пароль](#)

[Удалить](#)

ПРОДОЛЖИТЬ

9) В соответствующих полях повторите ввод нового пароля для учетной записи.

НОВЫЙ ПАРОЛЬ WINDOWS

Перед удалением профиля пользователя из памяти Рутокен установите для учетной записи Windows новый пароль, более удобный для запоминания и ручного ввода

ПРОДОЛЖИТЬ

10) Нажмите **Продолжить**. В результате в окне утилиты отобразится сообщение и кнопка для подтверждения удаления профиля.

11) Нажмите **Удалить**. В результате в окне утилиты отобразится сообщение о том, что профиль успешно удален.

ВНИМАНИЕ!

Подтвердите удаление профиля пользователя из
памяти Рутокен

Пользователь: **B1201-PC\Dmitrieva**

УДАЛИТЬ

ВСЕ ГОТОВО!

Профиль пользователя успешно удален с устройства

Вход в учетную запись с использованием устройства Рутокен

Чтобы войти в учетную запись с использованием устройства Рутокен:


- 1) Включите или перезагрузите компьютер (если он уже включен).
- 2) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 3) В окне для выбора учетной записи щелкните по имени необходимого пользователя.

- 4) Выберите параметры входа. Для этого щелкните по ссылке **Параметры входа** и щелкните по значку




PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.

5) Введите PIN-код устройства Рутокен и нажмите на клавишу **Enter**. В результате осуществится вход в ОС.



Работа с настройками программного продукта Рутокен Логон

Чтобы открыть настройки программного продукта Рутокен Логон, запустите утилиту Администрирования и щелкните по ссылке **Настройки**, расположенной в правом верхнем углу окна утилиты.



Задание параметров входа в ОС Windows

Чтобы задать параметры входа в ОС Windows:

- 1) Откройте настройки программного продукта Рутокен Логон.

2) Перейдите на вкладку **Основные настройки**.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИГЕНЕРАЦИЯ ПАРОЛЕЙЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Настройка входа

☒ Вход в Windows с помощью Рутокен

☒ Вход в Windows с помощью других способов

☐ Вход в Windows с помощью Рутокен при загрузке в Безопасном режиме . Не рекомендуется!

Реакция на извлечение Рутокен

Не реагировать

Отображение учетных записей

Имя компьютера/Имя пользователя

[Настройки по умолчанию](#)

ВЕРНУТЬСЯ К ПРОГРАММЕ

3) Для выбора параметров входа в секции **Настройка входа** рядом с каждым параметром установите переключатели в необходимое положение. В результате изменения сохраняются автоматически.

Если необходимо выбрать только одну настройку **Вход в Windows с помощью Рутокен**, то перед тем как её установить, выполните вход по Рутокену и проверьте его корректность.

Если у вас на компьютере только одна учетная запись, то рекомендуется выбрать только параметр **Вход в Windows с помощью Рутокен**.


Настройка входа

☒ Вход в Windows с помощью Рутокен

☐ Вход в Windows с помощью других способов

☐ Вход в Windows с помощью Рутокен при загрузке в 'Безопасном режиме'. Не рекомендуется!

Если у вас на компьютере есть учетные записи для которых не настроен вход по Рутокену при помощи Рутокен Логона, то рекомендуется выбрать параметры: **Вход в Windows с помощью Рутокен** и **Вход в Windows с помощью других способов**. Иначе войти в эти учетные записи будет невозможно.



4) Для возвращения в главное окно утилиты нажмите **Вернуться к программе**.

Задание реакции на отключение устройства Рутокен от компьютера

Данная настройка определяет поведение ОС в ситуации, в которой пользователь осуществил вход с помощью пользовательского профиля, созданного в Рутокен Логоне, отключает устройство Рутокен от компьютера.

В Рутокен Логоне существует возможность выбора следующих реакций ОС:


- Не реагировать — при отключении устройства Рутокен от компьютера не предпринимается никаких действий.
- Блокировка компьютера — при отключении устройства Рутокен от компьютера происходит блокировка Рабочего стола. Рекомендуется использовать.
- Принудительный выход пользователя из системы — при отключении устройства Рутокен производится принудительный выход из системы. Не рекомендуется использовать, так как при принудительном выходе пользователя из ОС могут быть утеряны данные, с которыми он работал.

Чтобы задать реакцию системы на отключение устройства Рутокен от компьютера:

1) Откройте настройки программного продукта.

2) Перейдите на вкладку **Основные настройки**.

3) В раскрывающемся списке **Реакция на извлечение Рутокен** выберите необходимый пункт. После выбора изменение сохранится автоматически.




4) Для возвращения в главное окно утилиты нажмите **Вернуться к программе**.

Задание способа отображения учетной записи в утилите администрирования

В программном продукте Рутокен Логон существует два способа отображения учетных записей:

- 1 способ. Имя пользователя\Имя компьютера.



- 2 способ. Имя пользователя.




Для задания способа отображения учетной записи:

1) Откройте настройки программного продукта.

2) Перейдите на вкладку **Основные настройки**.

3) В раскрывающемся списке **Отображение профилей пользователя** выберите необходимый пункт. В результате изменение сохранится автоматически.



Задание критериев для генерации паролей

Для того, чтобы пароль был надежным достаточно выбрать следующие критерии для генерации паролей:



- символы алфавита A-Z и a-z;


- цифры;

- спец.символы.

Чтобы задать критерии для генерации паролей:

1) Откройте настройки программного продукта Рутокен Логон.

2) Перейдите на вкладку **Генерация паролей**.



3) Поставьте и уберите необходимые галочки.

4) Для задания длины пароля в раскрывающемся списке **Длина пароля** выберите необходимое значение. После выбора изменения сохраняются автоматически.

5) Для возвращения в главное окно утилиты нажмите **Вернуться к программе**.

Просмотр журнала системных событий, связанных с работой программного продукта Рутокен Логон

Чтобы открыть журнал системных событий, связанных с работой программного продукта Рутокен Логон, откройте настройки программного продукта и перейдите на вкладку **Журнал событий**.


ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ		ГЕНЕРАЦИЯ ПАРОЛЕЙ		ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ		
ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОС	ПРОФИЛЬ	ID РУТОКЕН
С ...	00:00	по ...	00:00			
ДАТА И ВРЕМЯ	СОБЫТИЕ		ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОС	ПРОФИЛЬ	ID РУТОКЕН	
06.04.2020 17:29	Рутокен подключен к системе				0986609963	
06.04.2020 17:29	Рутокен извлечен из системы				0999972356	
06.04.2020 16:51	Рутокен подключен к системе				0999972356	
06.04.2020 16:51	Рутокен извлечен из системы				0986609963	
06.04.2020 16:42	Закрытие утилиты администрирования в обычном режиме		Dmitrieva			
06.04.2020 16:41	Профиль пользователя удален из Рутокен		Dmitrieva	Dmitrieva	0986609963	
06.04.2020 16:38	Профиль пользователя был изменен на Рутокен		Dmitrieva	Dmitrieva	0986609963	
06.04.2020 16:38	Профиль пользователя добавлен на Рутокен		Dmitrieva	Dmitrieva	0986609963	
06.04.2020 16:38	Запуск утилиты администрирования в обычном режиме		Dmitrieva			
06.04.2020 16:15	Рутокен подключен к системе				0986609963	
ВЕРНУТЬСЯ К ПРОГРАММЕ						

Для поиска события укажите в соответствующих полях известные параметры. В результате в окне утилиты отобразятся только подходящие события.

Определение версии установленного программного продукта Рутокен Логон

Чтобы определить версию установленного программного продукта Рутокен Логон перейдите в пункт меню **О программе**. В правой части экрана отобразится номер версии программного продукта Рутокен Логон.


НАСТРОЙКИ		О ПРОГРАММЕ		ПОМОЩЬ	
ВВЕСТИ PIN-КОД		ОБ УСТРОЙСТВЕ			




Просмотр серийного номера устройства Рутокен

Чтобы просмотреть серийный номер устройства:

- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логон. В результате откроется главное окно утилиты.
- 3) Щелкните по названию необходимого устройства Рутокен.



- 4) Перейдите на вкладку **Об устройстве**.



- 5) На вкладке **Об устройстве** отображается уникальный идентификатор устройства (поле **Серийный номер**).

Удаление программного продукта Рутокен Логон

Перед удалением программного продукта Рутокен Логон необходимо:



1. Изменить настройки входа в ОС Windows.
2. Изменить пароли всех учетных записей, для которых были созданы пользовательские профили.
3. Удалите пользовательские профили в данной ОС.


Изменение настроек для входа в ОС Windows

Чтобы **изменить настройки входа в ОС Windows**:

- 1) Откройте настройки программного продукта Рутокен Логон.
- 2) Перейдите на вкладку **Основные настройки**.



3) В секции **Настройка входа** установите переключатель **Вход в Windows с помощью других способов** в положение **Включен**. В результате изменение сохранится автоматически и настройка входа в ОС Windows изменится.



Изменение пароля для учетной записи

Чтобы изменить пароль для учетной записи:

- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру (если оно ещё не подключено).
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона. В результате откроется главное окно утилиты.
- 3) Щелкните по названию необходимого устройства Рутокен.
- 4) Перейдите на вкладку **Ввести PIN-код**.
- 5) Введите PIN-код Рутокена и нажмите **Готово**.
- 6) На вкладке **Профиль пользователя**, в разделе **Новый пароль Windows** введите новый пароль учетной записи.

ВНИМАНИЕ!

Подтвердите удаление профиля пользователя из
памяти Рутокен

Пользователь: **B1201-PC\Dmitrieva**

УДАЛИТЬ

ВСЕ ГОТОВО!


Профиль пользователя успешно удален с устройства

6) Аналогичным способом удалите остальные профили.

7) После этого можно перейти к процедуре удаления программного продукта Рутокен Логон.


Для удаления программного продукта Рутокен Логон:

- 1) Откройте **Панель управления** ОС Windows и щелкните по ссылке **Удаление программы**.
- 2) В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши по строке **Rutoken Logon** и выберите пункт **Удалить**.



3) В окне для разрешения данному приложению вносить изменения на компьютере нажмите **Да**.

4) В открывшемся окне **Рутокен Логон** нажмите **Удалить**. Запустится процесс удаления программного продукта Рутокен Логон.




5) После завершения процесса удаления нажмите **Заккрыть**.

6) Аналогичным способом удалите драйверы Рутокен, если они не нужны для работы в другом ПО.


Изменение локальной групповой политики

Чтобы изменить локальную групповую политику:

- 1) В поисковой строке Windows введите "изменение групповой политики" и выберите этот пункт.
- 2) На экране отобразится окно **Редактор локальной групповой политики**.
- 3) В левой части окна выберите папку **Административные шаблоны**.
- 4) Далее выберите папку **Система**.
- 5) Выберите папку **Вход в систему**.



6) В правой части окна **Редактор локальной групповой политики** два раза щелкните по строке **Перечислить локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену**.



7) Установите переключатель в положение **Включено** и нажмите **ОК**. В результате настройки локальной групповой политики будут изменены и на экране для входа в систему будут отображаться все пользователи, включая локальных.

Перечислить локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

Перечислить локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

Предыдущий параметр Следующий параметр

☐ Не задано Комментарий:

☒ Включено 

☐ Отключено

Требования к версии: Не ниже Windows Server 2012, Windows 8 или Windows RT

Параметры:

Справка:

Этот параметр политики разрешает перечислять локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

Если этот параметр политики включен, пользовательский интерфейс входа в систему будет перечислять всех локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

Если этот параметр отключен или не настроен, пользовательский интерфейс входа в систему не перечисляет локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

OK Отмена Применить