

RU1039

Изменение сертификата по умолчанию для входа / Включение списка сертификатов при подключении по RDP/VPN

При подключении по RDP/VPN для входа используется сертификат, записанный на Рутокен последним или тот, который установлен в "Панели управления Рутокен" как сертификат "По умолчанию".

При наличии на Рутокен двух и более сертификатов, во время подключения по RDP/VPN, список выбора сертификатов без произведения дополнительных настроек не отображается. Требуется внесение изменений в реестр.


В случае наличия на Рутокен сертификатов разных криптопровайдеров, флаг "по умолчанию" можно поставить на каждом из типов сертификатов каждого из криптопровайдеров (Aktiv ruToken CSP или Microsoft Base Smart Card Crypto Provider).

Смена сертификата по умолчанию для входа

Для изменения сертификата по умолчанию, зайдите в "Панель управления Рутокен" - вкладка "Сертификаты".

Выберите кнопку "Ввести PIN-код" и залогиньтесь на Рутокен под Пользователем или Администратором.

Выделите сертификат, который необходимо установить по умолчанию и нажмите соответствующий флаг.






Включение отображения полного списка содержащихся на Рутокен сертификатов для входа

При необходимости отображения всего списка сертификатов при входе по RDP/VPN, необходимо внести изменение в параметр в реестре.

Для этого откройте "Редактор реестра" и откройте ветку **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Aktiv Co.\Rutoken\rtCSP**

В параметре **PP_USER_CERTSTORE** установите значение "1".





После изменения указанного параметра, при подключении по RDP/VPN, будет отображаться список всех имеющихся на Рутокен сертификатов.