Упрощенная настройка локальной аутентификации с помощью Рутокен ЭЦП

Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux, ROSA Linux, Ubuntu, AlterOS

Для упрощения процесса настройки локальной аутентификации по Рутокену можно воспользоваться графической утилитой. Загрузить ее можно с помощью следующей последовательности команд:

Загрузка

```
#  red os
sudo yum update
sudo yum install git

#  alteros
sudo yum update
sudo yum install git openssl-pkcs11

#  astra  alt linux
sudo apt-get update
sudo apt-get install git

#  rosa
sudo urpmi --auto-update
sudo urpmi git

#
git clone https://github.com/AktivCo/rutoken-linux-gui-manager --recursive
```

Если у вас в ОС установлен OpenSSL 3.x, необходимо обновить библиотеку libp11.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

```
$ sudo apt-get install automake autoconf libssl-dev pkgconf gcc git libtool
$ git clone https://github.com/OpenSC/libp11.git
$ cd libp11
$ autoreconf -i
$ ./configure && make && sudo make install
$ sudo mv /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11.so.3 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11.so.3_orig
$ sudo ln -s /usr/local/lib/libp11.so.3 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libp11.so.3
```

После того, как настройщик был загружен, его можно запустить двойным щелчком по *token-assistent.run*. Если программа открылась вместе с терминалом, то для запуска необходимо создать ярлык, с помощью установщика *token-assistent.installer*. После запуска установщика появится ярлык *token-assistent.desktop*, который нужно использовать для запуска программы.

При первом запуске программа может запросить пароль администратора для получения обновлений. Загрузка обновлений может занять несколько минут.



В некоторых ОС может автоматически не устанавливаться пакет tkinter. Попробуйте установить его вручную, выполнив в консоли команду:

```
#  astra  alt linux
sudo apt-get install python3-tkinter

#  red os

sudo yum install python3-tkinter
```

Так же могут встречаться названия пакетов python3-tk, python34-tkinter.

После загрузки обновлений, программа предложит выбрать устройство, которое мы хотим использовать для локальной аутентификации. Если нужный Рутокен не появился в списке, то можно нажать на клавишу для обновления списка Рутокенов:



Далее вводим PIN-код Рутокена:



Откроем список объектов на Рутокене:



Если сертификат и ключевая пара отсутствуют на Рутокене:

В первую очередь сгенерируем ключ. Для этого в окне просмотра объектов выберем опцию генерации ключевой пары:



В окне для выбора алгоритма ключа необходимо указать "RSA-2048".



Метку ключа можно оставить пустой:



Если ключевая пара присутствует на Рутокене, но сертификата нет:

В списке объектов выберем закрытый ключ из ключевой пары, для которой хотим создать заявку на сертификат:



В открывшемся окне выберем опцию создания заявки на сертификат:



Введем данные сертификата:



Далее выберем какой сертификат нужно создать (самоподписанный сертификат, заявку на сертификат):



В случае создания самоподписанного сертификата, он будет автоматически импортирован на Рутокен и следующий раздел в инструкции можно пропустить.

Если же мы выбрали пункт для создания заявки на сертификат, то данную заявку потребуется сохранить в файловой системе:



Заявку в дальнейшем следует отправить в ваш УЦ, для получения сертификата.

Импорт выданного сертификата для ключевой пары на Рутокен:

В окне для просмотра объектов выберем закрытый ключ, для которого выдан сертификат:



В открывшемся окне выберем опцию импорта сертификата ключа.



Укажем путь до сертификата:



При желании можно задать метку сертификата:



Сертификат для аутентификации уже присутствует на Рутокене

Если нужный сертификат уже присутствует на Рутокене, то щелкаем два раза мышью по нему:



И выбираем пункт для настройки локальной аутентификации:



Для данной опции система может ещё раз проверить наличие прав суперпользователя:



Выберем пользователя, для которого хотим произвести настройку.

Если настройка прошла успешно, то утилита уведомит вас об этом:



Чтобы проверить результат проверки, выполните команду:

Проверка
`su $USER`

Лампочка на токене начнет мигать и отобразится предложение с вводом PIN-кода:

```
[lo1ol@server ~]$ su lo1ol
Please insert your Smart card or enter your username.
Found the Smart card.
Добро пожаловать Rutoken!
Smart card PIN:
[lo1ol@server ~]$
```

После этого, проверку можно произвести через Greeter:



Помимо настройки входа с помощью Рутокена, автоматически была настроена автоблокировка при извлечении устройства. Ее можно проверить с помощью извлечения Рутокена.

Если вы используете Ubuntu 22.04 LTS и новее, то необходимо включить автоматический старт службы смарт-карт

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

```
$ sudo systemctl enable pcscd
$ sudo systemctl enable pcscd.socket
```