

3.2.5.3 Настройка соединения с Сервером терминалов


Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой **Windows 10 Rus** и драйверами **Рутокен**.

На устройство Рутокен должен быть помещен сертификат типа **Пользователь со смарт-картой** или **Вход со смарт-картой**.


Для удаленного управления сервером будет использована учетная запись **Admin**.

Для настройки соединения с Сервером терминалов:

1. Откройте приложение **Подключение к удаленному рабочему столу**.




2. Введите имя или IP-адрес сервера терминалов.
3. Нажмите на кнопку **[Показать параметры]**.




4. Перейдите на вкладку **Локальные ресурсы**.

5. В секции **Локальные устройства и ресурсы** нажмите на кнопку **[Подробнее...]**.



6. Установлен флажок **Смарт-карты**.

7. Нажмите на кнопку **[ОК]**.




Если в системе не установлены драйверы Рутокен, эта настройка в **Подключении к удаленному рабочему столу** отсутствует.

8. В окне **Подключение к удаленному рабочему столу** нажмите на кнопку **[Подключить]**.
9. Введите PIN-код Пользователя устройства Рутокен и нажмите на кнопку **[ОК]**.


Безопасность Windows

Введите учетные данные

Эти учетные данные будут использоваться при подключении к B0731-PC.



Другая учетная запись




user1


user1@test.local

Учетные данные смарт-карты


ПИН-код



Подключите смарт-карту



Подключите смарт-карту



Подключите смарт-карту

☐ Запомнить учетные данные

OK

Отмена

10. В результате соединения будет успешно установлено.



Если в оснастке **Пользователи и компьютеры Active Directory** в свойствах пользователя выставить настройку **Для интерактивного входа в сеть нужна смарт-карта**, пользователь сможет подключаться к серверу только при наличии устройства Рутокен с необходимым сертификатом. Подключиться к Удаленному рабочему столу, используя Имя пользователя и Пароль, будет невозможно.