

# RU1034

## Что необходимо для работы с ЕГАИС

### Что такое ЕГАИС?

**ЕГАИС** (Единая государственная автоматизированная информационная система) — автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.


Фиксация документов в ЕГАИС осуществляется с использованием программного обеспечения "**Универсальный транспортный модуль**" (УТМ). Разработчиком УТМ является компания "**Центр-Информ**".

Администрирование УТМ производится путем редактирования файлов конфигурации, а статус работы виден на локальной веб-странице: <http://localhost:8080>

## Сертификаты для ЕГАИС

Для работы с УТМ используется аппаратный ключ Рутокен ЭЦП 2.0 с двумя действующими ключами:

- **ГОСТ** - квалифицированная электронная подпись (КЭП) для юридической значимости электронных документов в ЕГАИС. Сертификаты КЭП обязательно должны содержать заполненное поле "КПП".
- **RSA** - для осуществления защищенного ssl-соединения с сервером ЕГАИС и идентификации контрагента



Каждый сертификат выдается сроком действия - 1 год.

ГОСТ-сертификат генерируется удостоверяющим центром (УЦ). Для продления сертификата нужно обратиться в УЦ.

RSA-сертификат формируется на основании полученного в УЦ ГОСТ ключа в [личном кабинете](#) ЕГАИС самостоятельно.

Таким образом, перед началом работы с ЕГАИС нужно выполнить следующие действия:


- Получить ГОСТ-сертификат в аккредитованном УЦ
- Запросить RSA-сертификат в личном кабинете
- Установить УТМ

## FSRAR\_ID (ФСРАР ИД)

**FSRAR\_ID (ФСРАР ИД)** - это номер, состоящий из 12 цифр и совпадает с названием RSA-сертификата.

Для того чтобы узнать, какой у вашей организации FSRAR\_ID выполните следующие действия:

1. Запустите программу Панель управления Рутокен
2. Откройте вкладку Сертификаты
3. **Первые 12 цифр из названия RSA-ключа совпадают со значением FSRAR\_ID**



4. Скопируйте название сертификата, это и есть ваш **FSRAR\_ID**

Также вы можете посмотреть ваш **FSRAR\_ID (ФСРАР ИД)** через Домашнюю страницу УТМ.

1. Откройте Домашнюю страницу УТМ или перейдите по адресу <http://localhost:8080>
2. Перейдите на вкладку Сертификаты
3. Ваш **FSRAR\_ID (ФСРАР ИД)** - это цифры после FSRAR-RSA-



# Универсальный транспортный модуль

[Версия](#)[Сертификаты](#)[XML схемы](#)[История изменений](#)[Исходящие](#)[Входящие](#)

## Сертификат RSA

```
FSRAR-RSA-030000202223
```

## Сертификат ГОСТ

```
{96cc64e0-13e1-48a5-b640-2f74f3907ddf}
```

### Возможные проблемы с сертификатами ЕГАИС

RSA-сертификат задвоился - решение описано [тут](#)

RSA-сертификат невозможно удалить - решение описано [тут](#)

Требуется удаление лишней ключевой пары ГОСТ - решение описано [тут](#)

Требуется удаление лишнего сертификата ГОСТ - решение описано [тут](#)

Удалось зайти в личный кабинет [egais.ru](http://egais.ru) и выписать сертификат RSA, однако УТМ не устанавливается - обратитесь в УЦ или в нашу [службу технической поддержки](#)