

## 3.2.2.1 Удаленный доступ к сетям VPN


Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой **Windows 7 Rus** и **драйверами Рутокен**.

Если настройка производится на компьютере, не входящем в тот же домен Active Directory, что и сервер VPN, то предварительно необходимо [установить сертификат Центра сертификации](#).


При установке удаленного подключения к серверу удаленного доступа происходит аутентификация клиента сервером, и, наоборот, клиент проверяет, что подключается именно к тому серверу, к которому нужно. Однако есть возможность отключить проверку клиентом сервера, что отрицательно скажется на безопасности соединения, поэтому рекомендуется проверять сервер.

Для создания и настройки удаленного подключения к серверу удаленного доступа:


1. Откройте **Панель управления**
2. Щелкните по названию пункта **Сеть и Интернет**.
3. Щелкните по названию пункта **Центр управления сетями и общим доступом**.
4. Щелкните по названию пункта **Настройка нового подключения или сети**.



5. Щелкните по названию **Подключение к рабочему месту**. Нажмите на кнопку **[Далее]**.




6. Если в системе уже есть настроенные подключения, то установите переключатель в положение **Нет, создать новое подключение**. Нажмите на кнопку **[Далее]**.
7. Щелкните по строке **Использовать мое подключение к Интернету (VPN)**.




8. Введите адрес сервера (в поле **Адрес в Интернете**), к которому будет осуществляться удаленное подключение.
9. Введите имя создаваемого удаленного подключения (в поле **Имя местоназначения**).

10. Установите флажок **Использовать смарт-карту** и нажмите на кнопку **[Создать]**.




11. Нажмите на кнопку **Закреть**. Удаленное подключение создано.




Чтобы подключиться к серверу:

1. Откройте **Панель управления**
2. Щелкните по названию пункта **Сеть и Интернет**.
3. Щелкните по названию пункта **Центр управления сетями и общим доступом**.

4. Щелкните по названию пункта **Подключиться к сети**.




5. В окне **Текущие подключения** рядом с названием созданного подключения нажмите на кнопку **[Подключение]**.



6. Подождите, пока операционная система обратится к устройству Рутокен.


7. Введите PIN-код Пользователя устройства Рутокен. Нажмите на кнопку [OK].




8. В окне **Оповещение системы безопасности Windows** нажмите на кнопку [Сведения].

9. Убедитесь, что сертификат выдан ранее настроенным **Центром сертификации** именно тому серверу, на котором его настроили и к которому собираетесь подключиться.




10. Нажмите на кнопку [Подключиться].



11. Подождите, пока будет проверена правильность секретной информации, сохраненной на устройстве Рутокен.



12. В результате соединения будет установлено. При этом в окне **Управление сетями и общим доступом** будет отображаться текущее состояние соединения.

<b>Просмотр активных сетей</b>		<b>Подключение или отключение</b>	
	<b>pineforest.aktiv.ru</b> Доменная сеть	Тип доступа:	Без доступа к Интернету
		Подключения:	 <b>Aktiv</b>
			 <b>Подключение по локальной сети</b>