

RU1093

Как проверить и обновить версию УТМ

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР) [сделает](#) новую версию УТМ обязательной с 1 июня 2021 года.

С 1 июня работать с ЕГАИС можно будет только при установленной версии УТМ 4.2.0 и выше.

Для проверки установленной версии УТМ необходимо открыть Домашнюю страницу «Универсальный транспортный модуль».

Для этого зайдите в любой браузер, например, Chrome, Firefox, Internet Explorer, и в адресной строке впишите адрес домашней страницы своего УТМ. По умолчанию это ссылка <http://localhost:8080>.

На Домашней странице УТМ необходимо проверить статус ПО и отправки чеков.

- Все чеки должны быть отправлены, проверьте статус «Отсутствуют неотправленные чеки».

Параметр	Значение
Версия ПО	3.0.8
Продуктивный контур	RSA сертификат pki.fsrar.ru соответствует контуру
Статус лицензии	Лицензия на вид деятельности действует
Дата создания БД	2019-05-27 11:22:11.502
Неотправленные чеки	Отсутствуют неотправленные чеки
Сертификат RSA	Действителен с 2020-04-09 11:09:46 +0500 по 2021-04-09 11:19:46 +0500
Сертификат ГОСТ	Действителен с 2020-04-09 11:08:45 +0500 по 2021-04-09 11:11:33 +0500
Настройки	Необходимо обновить настройки

Если **версия ниже 4.2.0**, то УТМ нужно обновить согласно [инструкции](#).

Если **версия 4.2.0**, вы готовы к июню и обновлять УТМ не нужно.

На обновленной Домашней странице вы увидите актуальную версию УТМ, которая позволит работать с ЕГАИС по всем новым требованиям.

Параметр	Значение
Версия ПО	4.2.0
Продуктивный контур	Сертификат pki.fsrar.ru соответствует контуру
БД в актуальном состоянии	31.03.2021 15:42:51
Статус лицензии	Лицензия на вид деятельности действует
Неотправленные чеки	Отсутствуют неотправленные чеки
Период действия ключа доступа к ЕГАИС	с 11.08.2020 13:11:26 по 11.08.2021 13:21:26
Период действия ГОСТ сертификата	с 11.08.2020 12:51:02 по 11.08.2021 12:55:39