PU1002

Включение Рутокен minidriver в качестве криптопровайдера по умолчанию

Для того, чтобы Рутокен minidriver использовался в качестве Криптопровайдера по умолчанию, сначала необходимо убедиться, что электронный идентификатор Рутокен поддерживает смену криптопровайдера, после чего выполнить необходимые настройки по смене Криптопровайдера по умолчанию.


- 1. Проверка готовности ключевого идентификатора Рутокен к смене криптопровайдера
- 2. Смена криптопровайдера по умолчанию

1. Проверка готовности ключевого идентификатора Рутокен к смене криптопровайдера

Для того, чтобы проверить готовность ключевого идентификатора Рутокен к смене криптопровайдера, откройте "Панель управления Рутокен" - вкладка "Администрирование" - кнопка "Информация" - и проверьте статус напротив поля "Microsoft Base Smart Card Crypto Provider":

- **Поддерживается**

Данный статус означает, что электронный идентификатор Рутокен уже готов к настройке криптопровайдера по умолчанию. Переходите ко второму пункту данной инструкции - "Смена криптопровайдера по умолчанию"




Если напротив поля "Microsoft Base Smart Card Crypto Provider" стоит статус **Активировать** или **Не поддерживается**, перейдите по данной ссылке.

После чего вернитесь обратно для выполнения следующего пункта инструкции по настройке.


2. Смена криптопровайдера по умолчанию

Для того, чтобы сменить криптопровайдер по умолчанию, выберите один из предложенных способов:

Откройте "Пуск" - ("Настройки") - "Панель управления" - "Панель управления Рутокен" - вкладка "Настройки" - в разделе "Настройки криптопровайдера" нажмите кнопку "Настройка..."



В окне "Настройки криптопровайдера" для электронного идентификатора Рутокен ЭЦП (2.0/ PKI / BT) необходимо выбрать "Microsoft Base Smart Card Provider".



Сохраните изменения, нажав на кнопку "ОК".

Выполните следующие действия:

1) Сохраните архив setminidrvbydefault.zip из вложения

2) Разархивируйте содержимое

3) Запустите один из файлов в зависимости от разрядности вашей операционной системы

