

5. Добавление пользователей и просмотр активных пользователей

Вы можете добавить локальных пользователей или пользователей Active Directory.

Добавление локальных пользователей

Перейдите на вкладку "Пользователи и сертификаты" и в раскрывающемся списке выберите "Список пользователей".

Нажмите "+Локальный пользователь".

Укажите логин и пароль для пользователя. Нажмите "Создать". Новый пользователь отобразится в списке пользователей и получит доступ к своему личному кабинету.

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


СЕРТИФИКАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

+ ЛОКАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

+ ИМПОРТ ИЗ ACTIVE DIRECTORY

Все ▾

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ГЕНЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТОВ
 test	<input type="button" value="IOS/ANDROID"/> <input type="button" value="РУТОКЕН"/> ✕

НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

* Введите логин и пароль нового пользователя

ЛОГИН

test

*

ПАРОЛЬ

....

*

ОТМЕНА

ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добавление пользователей Active Directory

Перейдите на вкладку "Пользователи и сертификаты" и выберите "Список пользователей"

Нажмите "+Импорт из Active Directory"

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

■ СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

■ СЕРТИФИКАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

■ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

+ ЛОКАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

+ ИМПОРТ ИЗ ACTIVE DIRECTORY

Все ▾

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ГЕНЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТОВ



test

IOS/ANDROID

РУТОКЕН



Для добавления пользователей AD требуется подключить сервер Рутокен VPN к домену локальной сети. После этого также станут доступны ссылки на внутренние ресурсы без указания полного адреса домена.

На странице Настройка Active Directory укажите:

- Адрес контроллера домена сети, к которой подключен Рутокен VPN сервер.
- Имя домена сети, к которой подключен Рутокен VPN сервер. Эти данные также участвуют в формировании конфигурационного файла для внутренних ссылок корпоративной сети.
- Логин и пароль учетной записи для формирования списка пользователей из Active Directory.

НАСТРОЙКА ACTIVE DIRECTORY

▣ **НАСТРОЙКА СЕТИ**

▣ **ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ**

▣ **НАСТРОЙКА VPN**

▣ **НАСТРОЙКА ACTIVE DIRECTORY**

Чтобы получить возможность импортировать учетные записи пользователей из домена Windows, необходимо произвести настройку параметров Active Directory. Укажите IP-адрес контроллера домена и основное имя домена, а также реквизиты учетной записи для формирования списка пользователей Active Directory.

** Обязательно для заполнения*

КОНТРОЛЛЕР ДОМЕНА	<input type="text" value="192.168.0.1"/>	*
ОСНОВОЕ ИМЯ ДОМЕНА	<input type="text" value="company.domain.ru"/>	*
ЛОГИН	<input type="text" value="DomainAdmin"/>	*
ПАРОЛЬ	<input type="password" value="....."/>	*

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

После успешной настройки подключения к AD отобразится список всех пользователей AD.

Для добавления пользователя AD нажмите рядом с его логином "+".

- Вы можете выполнить поиск по пользователям.
- Вы можете отметить пользователей галочками и добавить сразу несколько.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ACTIVE DIRECTORY

- СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
- СЕРТИФИКАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
- ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

<input type="text" value="Поиск"/>	+ ДОБАВИТЬ ВЫДЕЛЕННЫХ	
	+ ДОБАВИТЬ	<input checked="" type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input checked="" type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input checked="" type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input type="checkbox"/>
	+ ДОБАВИТЬ	<input type="checkbox"/>

Просмотр активных пользователей


Вы можете посмотреть список пользователей, подключенных в данный момент к сервису. Для этого перейдите на вкладку "Пользователи и сертификаты" и выберите "Подключенные пользователи".

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

▣ [СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ](#)

▣ [СЕРТИФИКАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ](#)

▣ **ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**

 **ОБНОВИТЬ**

Пользователи не подключены к сервису.

[Назад](#) [Далее](#)