


# PU1007

## Политики безопасности смены PIN-кода Пользователя для Рутокен

При форматировании электронных идентификаторов Рутокен, может быть выбрана одна из трех политик смены PIN-кода Пользователя:

- Пользователь
- Администратор
- Пользователь и Администратор



Внимание



**Обращаем ваше внимание, что при форматировании всё содержимое идентификатора Рутокен удаляется безвозвратно.**

## Пользователь

При выборе режима, смену значения PIN-кода Пользователя можно будет произвести только после ввода текущего PIN-кода Пользователя.

*Внимание! При выборе режима "Пользователь" становятся невозможны следующие операции:*

- инициализация токена через PKCS#11 посредством `C_InitToken()`
- смена PIN-кода Администратора при использовании `Microsoft Base Smart Card Crypto Provider`

**Форматирование токена**

Имя токена

**Пользователь**

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода  ▼

Попытки ввода PIN-кода  ▼

**PIN-код Пользователя может менять:**

Пользователь

Администратор

Пользователь и Администратор

[Какую политику я должен выбрать?](#)

**Администратор**

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода  ▼


Попытки ввода PIN-кода  ▼

## Администратор

При выборе режима, смену значения PIN-кода Пользователя можно будет произвести только после ввода текущего PIN-кода Администратора.

*Внимание! При выборе режима "Администратор" становится невозможна следующая операция:*

- смена PIN-кода Администратора при использовании Microsoft Base Smart Card Crypto Provider



**Форматирование токена**

Имя токена

**Пользователь**

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода

Попытки ввода PIN-кода

**PIN-код Пользователя может менять:**

Пользователь

**Администратор**

Пользователь и Администратор

[Какую политику я должен выбрать?](#)

**Администратор**

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код


Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода

Попытки ввода PIN-кода

## Пользователь и Администратор

При выборе режима, смену значения PIN-кода Пользователя можно будет произвести после ввода текущих PIN-кодов Пользователя или Администратора.



Форматирование токена

Имя токена

Пользователь

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода 6

Попытки ввода PIN-кода 10

PIN-код Пользователя может менять:

Пользователь

Администратор

Пользователь и Администратор

[Какую политику я должен выбрать?](#)

Администратор

Использовать PIN-код по умолчанию

Новый PIN-код

Подтверждение

Минимальная длина PIN-кода 6

Попытки ввода PIN-кода 10

Начать

Отмена