

Для Windows: вход в личный кабинет юридического лица на сайте nalog.gov.ru

Общая информация

Данная инструкция актуальна для операционной системы Windows 7 и новее.

Ссылки на описания процедуры входа в личный кабинет налогоплательщика для других операционных систем:

- [Linux](#),
- [macOS](#).

Для начала выберите корректный вариант входа.

Выбор корректного варианта входа

В зависимости от модели устройства Рутокен и типа записанного на него контейнера, возможны разные варианты входа в личный кабинет.


Чтобы выбрать корректный вариант входа:

1. Определите модель вашего Рутокена и тип контейнера.

Как определить модель Рутокена



- а. Подключите Рутокен к компьютеру.
 - б. Откройте **Панель управления Рутокен** (ссылка на [текущую версию](#)).
 - в. На вкладке **Администрирование** нажмите **Информация**. Откроется окно **Информация о Рутокен**.
 - г. В поле **Модель** отображается название модели Рутокена.
- Например: *Рутокен ЭЦП 2.0 или 3.0, Рутокен S, Рутокен Lite*.







Как определить тип контейнера



- а. Откройте **Панель управления Рутокен**.
- б. Перейдите на вкладку **Сертификаты**. Здесь отображаются все контейнеры, сохраненные на Рутокене.
- в. Щелкните по строке контейнера, который планируете использовать при входе в личный кабинет.

d. Если рядом с контейнером в столбце **Зарегистрирован** не установлена галочка, то установите ее (такая возможность есть не всегда). Над таблицей с контейнерами отобразится информация о выбранном контейнере.

Описание сертификата	Тип контейнера
	• Контейнер формата КристоПро CSP
	Сертификат с ключами формата PKCS#11
	Сертификат с ключами формата PKCS#11



Сертификат с ключами
формата PKCS#11

- е. Если на Рутокене нет контейнера одного из типов, то значит его необходимо получить в удостоверяющем центре.
2. Найдите в таблице название корректного способа и перейдите по ссылке на описание процесса.

Модель Рутокена	Рутокен Lite и Рутокен S	Рутокен ЭЦП 2.0 и Рутокен ЭЦП 3.0
Вариант входа	по сертификату с контейнером формата КриптоПро CSP	- по сертификату с контейнером формата КриптоПро CSP, - по сертификату с ключами формата PKCS#11