

5. Добавление пользователей и просмотр активных пользователей

Вы можете добавить локальных пользователей или пользователей Active Directory.

Добавление локальных пользователей

Перейдите на вкладку "Пользователи и сертификаты" и в раскрывающемся списке выберите "Список пользователей".

Нажмите "+Локальный пользователь".

Укажите логин и пароль для пользователя. Нажмите "Создать". Новый пользователь отобразится в списке пользователей и получит доступ к своему личному кабинету.

РУТОКЕН VPN

Пользователь: RutokenVpn [Завершить сеанс](#)

Пользователи и сертификаты ▾ Сеть и система ▾ Управление устройством ▾ РутOKEN VPN Клиент

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СЕРТИФИКАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

+ ЛОКАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

+ ИМПОРТ ИЗ ACTIVE DIRECTORY

Все ▾

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ГЕНЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТОВ
 test	 IOS/ANDROID  РУТОКЕН ✕

НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

** Введите логин и пароль нового пользователя*

ЛОГИН

test *

ПАРОЛЬ

.... *

ОТМЕНА

ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добавление пользователей Active Directory

Перейдите на вкладку "Пользователи и сертификаты" и выберите "Список пользователей"

Нажмите "+Импорт из Active Directory"

РУТОКЕН VPN

Пользователь: RutokenVpn [Завершить сеанс](#)

Пользователи и сертификаты ▾ Сеть и система ▾ Управление устройством ▾ РутOKEN VPN Клиент

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СЕРТИФИКАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

+ ЛОКАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

+ ИМПОРТ ИЗ ACTIVE DIRECTORY

Все ▾

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	ГЕНЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТОВ
 test	 IOS/ANDROID  РУТОКЕН ✕

Для добавления пользователей AD требуется подключить сервер РутOKEN VPN к домену локальной сети. После этого также [станут доступны ссылки на внутренние ресурсы](#) без указания полного адреса домена.

На странице Настройка Active Directory укажите:

- Адрес контроллера домена сети, к которой подключен РутOKEN VPN сервер.
- Имя домена сети, к которой подключен РутOKEN VPN сервер. Эти данные также участвуют в формировании конфигурационного файла для внутренних ссылок корпоративной сети.
- Логин и пароль учетной записи для формирования списка пользователей из Active Directory.

РУТОКЕН VPN

Пользователь: RutokenVpn [Завершить сеанс](#)

Пользователи и сертификаты

Сеть и система

Управление устройством

РутOKEN VPN Клиент

НАСТРОЙКА СЕТИ

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ

НАСТРОЙКА VPN

НАСТРОЙКА ACTIVE DIRECTORY

Чтобы получить возможность импортировать учетные записи пользователей из домена Windows, необходимо произвести настройку параметров Active Directory. Укажите IP-адрес контроллера домена и основное имя домена, а также реквизиты учетной записи для формирования списка пользователей Active Directory.

* Обязательно для заполнения

КОНТРОЛЛЕР ДОМЕНА

192.168.0.1

*

ОСНОВОЕ ИМЯ ДОМЕНА

company.domain.ru

*

ЛОГИН

DomainAdmin

*

ПАРОЛЬ

.....

*

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

После успешной настройки подключения к AD отобразится список всех пользователей AD.

Для добавления пользователя AD нажмите рядом с его логином "+".

- Вы можете выполнить поиск по пользователям.
- Вы можете отметить пользователей галочками и добавить сразу несколько.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ACTIVE DIRECTORY

■ СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

■ СЕРТИФИКАТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

■ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Поиск		+ ДОБАВИТЬ ВЫДЕЛЕННЫХ	
		+ ДОБАВИТЬ	☒
		+ ДОБАВИТЬ	☒
		+ ДОБАВИТЬ	☒
		+ ДОБАВИТЬ	☐
		+ ДОБАВИТЬ	☐
		+ ДОБАВИТЬ	☐
		+ ДОБАВИТЬ	☐
		+ ДОБАВИТЬ	☐
		+ ДОБАВИТЬ	☐
		+ ДОБАВИТЬ	☐
		+ ДОБАВИТЬ	☐

Просмотр активных пользователей

Вы можете посмотреть список пользователей, подключенных в данный момент к сервису. Для этого перейдите на вкладку "Пользователи и сертификаты" и выберите "Подключенные пользователи".

РУТОКЕН VPN

 ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ

Пользователь: RutokenVpn [Завершить сеанс](#)

Пользователи и сертификаты ▾

Сеть и система ▾

Управление устройством ▾

РутOKEN VPN Клиент

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

СПИСОК
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СЕРТИФИКАТЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Поиск

 ОБНОВИТЬ

Пользователи не подключены к сервису.

[Назад](#) [Далее](#)