
PU1022

PIN-код Пользователя заблокирован

Если количество попыток ввода PIN-кода Пользователя исчерпано, PIN-код блокируется.

По умолчанию установлено 10 попыток, если ранее не производилось дополнительного форматирования с изменением этого количества.



Для начала необходимо разблокировать PIN-код Пользователя, для этого выполните следующие действия:


1. Войдите в "Панель управления Рутокен" нажмите кнопку "Войти" - выберите "Администратора" и введите PIN-код
2. Нажмите кнопку "Разблокировать" чтобы разблокировать количество попыток ввода PIN-кода Пользователя

Затем откройте "Панель управления Рутокен" на вкладке "Администрирование" и нажмите кнопку "Информация".


В зависимости от установленного значения в пункте "PIN-код Пользователя может быть изменен:", выполните действия по инструкции:


1. Попытайтесь вспомнить забытый PIN-код Пользователя.

Разблокируйте его, войдя под PIN-кодом Администратора и нажав кнопку "Разблокировать" - количество попыток ввода PIN-кода возвращается к своему установленному максимальному значению. После разблокировки выйдите из-под учетной записи Администратора и попробуйте вспомнить PIN-код Пользователя. Изменить PIN-код Пользователя, не введя текущий PIN-код нельзя.



1. Войдите в "Панель управления Рутокен" нажмите кнопку "Войти" - выберите "Администратора" и введите PIN-код
2. Нажмите кнопку "Разблокировать" чтобы разблокировать количество попыток ввода PIN-кода Пользователя
3. На вкладке "Администрирование" нажмите кнопку "Изменить..."
4. Укажите новый PIN-код для Пользователя





1. Войдите в "Панель управления Рутокен" нажмите кнопку "Войти" - выберите "Администратора" и введите PIN-код
2. Нажмите кнопку "Разблокировать" чтобы разблокировать количество попыток ввода PIN-кода Пользователя
3. На вкладке "Администрирование" нажмите кнопку "Изменить..."
4. Укажите новый PIN-код для Пользователя

