RU1089

Настройка файлов конфигурации при переходе на УТМ 4.0 ЕГАИС

Залог корректной работы новой версии УТМ - это обновление **всех** имеющихся компонентов.

Некоторые компоненты обновляются **только** при первичной установке УТМ.
Работа УТМ 4.0 поддерживается в Драйверах Рутокен начиная с версии 4.8.5
Рекомендуем воспользоваться следующим алгоритмом:

1. Сохранить базу УТМ
2. Удалить старую версию УТМ
3. Установить актуальную версию Драйверов Рутокен
4. Установить новую версию УТМ.

Внимание

При переустановке УТМ, вся база УТМ (накладные) удаляется. Если это необходимо, перед переустановкой сохраните базу УТМ.

Для сохранения зайдите в папку UTM (или TT) - transporter- transportDB. Скопируйте полностью папку **transportDB** на рабочий стол или на съемный носитель.

Если в УТМ "висели" не принятые накладные, их нужно будет перезапросить у поставщиков.

Если удаление старой версии УТМ невозможно или в новой версии всё равно возникают ошибки при генерации RSA ключа на Домашней странице УТМ, воспользуйтесь утилитой исправления файлов конфигурации УТМ.


Утилита исправления файлов конфигурации УТМ

1) Необходимо хотя бы раз запустить "Универсальный транспортный модуль" (для создания файлов конфигураций)


2) Установите актуальную версию Драйверов Рутокен с нашего сайта.


3) Загрузите Утилиту для автоматической настройки


4) Распакуйте архив и запустите UTM_fix.exe





Поле для ввода PIN-кода для Рутокен ЭЦП 2.0 уже заполнено значением по умолчанию. Если PIN-код вашего аппаратного ключа отличается от дефолтного значения, измените его.


Установка — Rutoken UTM fix
Персональная информация
PIN-код от токена
Пожалуйста укажите PIN-код токена и нажмите Next чтобы продолжить.
PIN-код токена:
12345678
Далее >
Отмена


Установка — Rutoken UTM fix
Выбор папки установки
В какую папку вы хотите установить Rutoken UTM fix?
Программа установит Rutoken UTM fix в следующую папку.
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
C:\Program Files (x86)\Rutoken UTM fix
Обзор...
Требуется как минимум 1,2 Мб свободного дискового пространства.
< Назад
Далее >
Отмена


Установка — Rutoken UTM fix
Всё готово к установке
Программа установки готова начать установку Rutoken UTM fix на ваш компьютер.
Нажмите «Установить», чтобы продолжить, или «Назад», если вы хотите просмотреть или изменить опции установки.
Папка установки:
C:\Program Files (x86)\Rutoken UTM fix
< Назад
Установить
Отмена





5) Удалите полностью папку C:\UTM\transporter\transportDB

6) Запустите агента УТМ и откройте Домашнюю страницу.