

Печать персонального сертификата (запроса на сертификат)

Запросы на сертификат (сертификаты) а также отслеживаемые сертификаты выводятся на печать в интерфейсе Рутокен KeyBox.

Для вывода на печать щелкните по значку  , выберите сертификат или запрос на сертификат и сохраните файл в формате PDF.

Для изменения стандартных шаблонов печати в системе отредактируйте файлы в консоли управления и сервисе самообслуживания.

Для пользователей и для операторов (администраторов) можно изменять разные шаблоны. В сервисе самообслуживания изменяются шаблоны для пользователей, в консоли управления — для операторов (администраторов).

Пути до файлов:

в консоли управления

- C:\inetpub\wwwroot\keybox\Content\request_ru.xml — шаблон печати запроса;
- C:\inetpub\wwwroot\keybox\Content\cert_ru.xml — шаблон печати сертификата.
- C:\inetpub\wwwroot\keybox\Content\revocationRequest_ru.xml — шаблон печати запроса на отзыв сертификата.

в сервисе самообслуживания

- C:\inetpub\wwwroot\keyboxservice\Content\request_ru.xml — шаблон печати запроса;
- C:\inetpub\wwwroot\keyboxservice\Content\cert_ru.xml — шаблон печати сертификата.
- C:\inetpub\wwwroot\keyboxservice\Content\revocationRequest_ru.xml — шаблон печати запроса на отзыв сертификата.

в будущих релизах пути изменятся

в консоли управления

- C:\inetpub\wwwroot\keybox\mc\wwwroot\content\request_ru.xml — шаблон печати запроса;
- C:\inetpub\wwwroot\keybox\mc\wwwroot\content\cert_ru.xml — шаблон печати сертификата.
- C:\inetpub\wwwroot\keybox\mc\wwwroot\content\revocationRequest_ru.xml — шаблон печати запроса на отзыв сертификата.

в сервисе самообслуживания

- C:\inetpub\wwwroot\keybox\ss\wwwroot\content\request_ru.xml — шаблон печати запроса;
- C:\inetpub\wwwroot\keybox\ss\wwwroot\content\cert_ru.xml — шаблон печати сертификата.
- C:\inetpub\wwwroot\keybox\ss\wwwroot\content\revocationRequest_ru.xml — шаблон печати запроса на отзыв сертификата.

Если для шаблонов сертификатов добавленных в политику выпуска устройств требуется использовать разные шаблоны печати запроса на сертификат (сертификат), то отредактируйте и загрузите их на вкладке **Конфигурация** Консоли управления в разделе **Шаблоны печати** и выберите в настройках шаблонов сертификатов.