RU1034

Что необходимо для работы с ЕГАИС

Что такое ЕГАИС?

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) — автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Фиксация документов в ЕГАИС осуществляется с использованием программного обеспечения "**Универсальный транспортный модуль**" (УТМ). Разработчиком УТМ является компания "Центр-Информ".

Администрирование УТМ производится путем редактирования файлов конфигурации, а статус работы виден на локальной веб-странице: http://localhost:8080

Сертификаты для ЕГАИС

Для работы с УТМ используется аппаратный ключ Рутокен ЭЦП 2.0/3.0 с двумя действующими ключами:

- **ГОСТ** - квалифицированная электронная подпись (КЭП) для юридической значимости электронных документов в ЕГАИС. Сертификаты КЭП обязательно должны содержать заполненное поле "КПП".
- **RSA** - для осуществления защищенного ssl-соединения с сервером ЕГАИС и идентификации контрагента



Каждый сертификат выдается сроком действия - 1 год.

ГОСТ-сертификат генерируется удостоверяющим центром (УЦ). Для продления сертификата нужно обратиться в УЦ.

RSA-сертификат формируется на основании полученного в УЦ ГОСТ ключа на Домашней странице УТМ самостоятельно.

Таким образом, перед началом работы с ЕГАИС нужно выполнить следующие действия:

- Получить ГОСТ-сертификат в аккредитованном УЦ
- Установить УТМ
- Сгенерировать RSA-сертификат на Домашней странице УТМ

FSRAR_ID (ФСРАР ИД)

FSRAR_ID (ФСРАР ИД) - это номер, состоящий из 12 цифр и совпадает с названием RSA-сертификата.

Для того чтобы узнать, какой у вашей организации FSRAR_ID выполните следующие действия:

1. Запустите программу Панель управления Рутокен
2. Откройте вкладку Сертификаты
3. **Первые 12 цифр из названия RSA-ключа совпадают со значением FSRAR_ID**
   blocked URL
4. Скопируйте название сертификата, это и есть ваш **FSRAR_ID**

Также вы можете просмотреть ваш **FSRAR_ID (ФСРАР ИД)** через Домашнюю страницу УТМ.

1. Откройте Домашнюю страницу УТМ или перейдите по адресу http://localhost:8080
2. Перейдите на вкладку Сертификаты
3. Ваш **FSRAR_ID (ФСРАР ИД)** - это цифры после FSRAR-RSA-

blocked URL

Возможные проблемы с сертификатами ЕГАИС

RSA-сертификат задвоился - решение описано тут

RSA-сертификат невозможно удалить - решение описано тут

Требуется удаление лишней ключевой пары ГОСТ - решение описано тут

Требуется удаление лишнего сертификата ГОСТ - решение описано тут

Удалось зайти в личный кабинет egais.ru и выписать сертификат RSA. однако УТМ не устанавливается - обратитесь в УЦ или в нашу службу технической поддержки